In trang này | Đóng cửa sổ NAT trong WinGate 11/17/2003 7:52:00 AM

Network Address Translation (NAT) một tính năng mới trong Wingate cho phép các máy con có thể truy cập internet mà không cần thông qua proxy, tính năng này chỉ có từ Wingate version 4.30 trở lên. NAT cung cấp cho mạng LAN khả năng chia sẻ kết nối internet nhanh và liên tục với các ứng dụng thông thường. Cài đặt WinGate có chức năng NAT Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ thấy một cửa số



giống hình 1 như sau:

hình 1 Bạn đánh dấu chọn vào

mục Install ENS. Nhớ là phải cài đặt tùy chọn này thì mới có thể voice chát và webcam trong Yahoo Messenger hoặc các phần mềm khác có hỗ trợ voice chát và webcam nếu như bạn dùng IP tĩnh mà không dùng DHCP Server cấp phát IP cho các máy con. Sau khi cài đạt xong bạn bấm chuột phải vào biểu tượng WinGate nằm dưới góc phải màn hình, chọn Start Gatekeeper, xuất hiện cửa sổ chính của

Control	e ka
stern Services Port OHCP Service 67 Winsock Redrector S. 2000 GOP Service 368 DNS Service 53 Rende Control Service 000 Caching Schedulae Codes Extended Networking Chronomed Net	International Constraints International Constraints International Constraints International Constraints International Constraints International Constraints International Constraints International Constraints Interna

WinGate như hình 2: Cửa sổ chính của WinGate

tatus	Installed and active
C En	able Extended Network Univer
₽	General Purpose Internet Sharing (NAT)
•	Support for multiple subnetworks (router)
Fir	ewall
0	Disable WinGate Filewall
6	Low Alow servers to run behind firewal
	High: Denies all connections from outside
C	Custom: For advanced users

2 Nhấp double vào biểu tượng Extended Networking

hình 3 Bạn phải chắc chắn rằng mục Status là Installed and active. Trong phần Firewall nếu để mức độ High, tất cả các kết nối truy xuất từ bên ngoài internet sẽ bị từ chối. Ngoài ra bạn còn có thể thiết lập để ngăn chặn không cho máy con truy cập tới một website nào đó mà bạn không muốn. Yêu cầu nhỏ đối với client computer (máy khách, máy con) Default gateway hỗ trợ một phần giao thức TCP/IP. NAT hoạt động dễ dàng như là default gateway, và chuyển tiếp gói dữ liệu nếu nó biết đích đến trên internet. Default gateway sẽ không được cấu hình tự động. Bạn cần cấu hình default gateway như sau: Trong Windows 9x: Start --> Settings --> Control Panel --> double click Network -->Tab Gateway



hình 4 Tiếp tục bấm qua Tab DNS Configuration:

CP/IP Properties				2
Bindings DNS Configuration	Adv Gateway	anced WINS Con	Ne figuration	(BIOS IP Address
C Disable DNS	3			
Enable DNS	-	- aller all		
Host: hostname	•	D <u>o</u> main:		
DNS Server Sea	arch Order —	10 E	g	
· •	- ·		Add	
		gö n máy Serr	vào địa ch / cài Win ver. blim .	il IP gate Add

Microsoft TCP/IP Properties

hình 5 Chọn OK. Khởi dộng lại máy tính. Trong Windows NT4: Start --> Settings --> Control Panel --> double click Network --> IP Address

? X

[PAddress] DNS WINS Address DHCP Relay Routing										
An IP address can be automatically assigned to this network card by a DHCP server. If your network does not have a DHCP server, ask your network administrator for an address, and then type it in the space below.										
Adapter										
[1] Reatek RTL8139 Family PCI Fast Ethemat Adapter										
C Obtain an IP address from a DHCP server										
1. Specily an IP address										
IP Address: 192.168.205.35										
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0										
Default Galeway:										
Gö vào địa chỉ IP máy										
cài Wingate Server Advanced										
	hình	6	Гiếp t	ục b	ấm q	ua Ta	ab	DNS	>	Add:
Microsoft TCP/IP Properties	? ×									
IP Address DNS WINS Address DHCP Belay Bouting										
1										
Domain Name System (DNS)										
Host Name: Dgman:	_ 11									
Inostranie										
DNS Service Search Older										
Tet.	1									
O Dave	- II									
	4									
Add Edi Caraba tia dal ID-da	_									
TCP/IP DNS Server cài Wingate Server										
DNS Server: Ad. UpT	1									
Cance	- II									
	h	ình 7	Chọn	OK.	Khởi	dộng	lại	máy	tính.	Trong

Windows 2000: Start --> Settings --> Control Panel --> Network and Dialup Connections --> double

Johneci using	
Realtek RTLB1	39/810% Family PCI Fast Ethemet NIC
	Castleve
	Lorriguie
Components checked	are used by this connection:
🗹 🛄 Client for Micro	osoft Networks
🔽 🛄 File and Prints	er Sharing for Microsoft Networks
Carlie and Fillite	
Internet Protoc	col (TCP/IP)

click Local Area Connections --> chon Properties:

hình 8 Double click vào Internet Protocol (TCP/IP): Chọn OK, có thể phải khởi động lại máy vi tính.



hình 9

Theo Net Center Vn

Copyright (C) 2003 - 2004 **QuanTriMang.com**. All rights reserved In trang này | Đóng cửa sổ